



# iPhone (iOS) メールの設定方法



# — はじめに 必要なものを準備



## 設定をするために必要なものを準備しよう！

### 01. メールの設定情報

【株式会社ビジョン】独自ドメイン・サーバー取得代行サービス納品及び設定情報  
というメールが届いていないかご確認ください。  
このメールにメール設定に必要な情報が記載されています。

共通の設定情報 : 「POP」と「IMAP」で設定情報が異なるので注意！  
「サーバー名」「ポート番号」を確認してください。  
※違いは「STEP.01-1」に記載があります。

メールアドレスの設定情報 : メールアドレス毎の設定情報があるので設定したいアドレス情報を確認  
「メールアドレス」「ユーザー名（アカウント名）」「パスワード」を確認してください



### 02. 設定したいスマホ（iPhone）を準備


## — Step.01

# iPhoneのデフォルト メールを開こう

デフォルトメール以外のメールアプリの設定については提供元に確認してください。



## 設定するためのアプリを開こう！



01. 「設定」を開く
02. 「アプリ」を開く
03. 「メール」を開く

今回ご案内するのは、**デフォルトのメールアプリの設定方法**です。

並び順

: ABCあいうえ（記号）の順番に並んでいます。

設定したいデフォルトのメールアプリは「メール」の名前で登録されています。

探すときは、日本語の「め」を探してください



## — Step.02

# 新規アカウントを追加しよう



## 【デフォルト】メールの設定をしよう！



01. 「メールアカウント」をタップ
02. 「メールアカウントを追加」をタップ
03. メールアドレスを入力

【株式会社ビジョン】独自ドメイン・サーバー取得代行サービス納品及び設定情報  
というメールにメール設定に必要な情報が記載されています。

メール設定情報に記載のある「メールアドレス」を入力してください。

メールアドレス毎の設定情報  
※各メールアドレス毎にユーザー名（ソフトによってはアカウント名と表記）が異なりますが、  
当サーバーの場合は、そのままメールアドレスをご入力下さい。  
【メールアドレス】info@sample.ne.jp  
【ユーザー名】info@sample.ne.jp  
【パスワード】Zhw5syTBjX




## — Step.03

### メールを設定しよう

メールの設定情報を基に  
設定していきましょう！

プロバイダがいっぱいあるけど  
選ぶのは  
「Outlook.com」だよ！

## 設定するためのアプリを開こう！



01. 「その他のアカウントを追加...」をタップ
02. 「メールアカウント」をタップ
03. 「パスワード」を入力して「次へ」をタップ

「名前」「説明」もわかりやすいもの入力してください。

【株式会社ビジョン】独自ドメイン・サーバー取得代行サービス納品及び設定情報

というメールにメール設定に必要な情報が記載されています。

メール設定情報に記載のある「メールアドレス」「パスワード」を入力してください。

メールアドレス毎の設定情報  
※各メールアドレス毎にユーザー名（ソフトによってはアカウント名と表記）が異なりますが、  
当サーバーの場合は、そのままメールアドレスをご入力下さい。  
[メールアドレス] info@sample.ne.jp  
[ユーザー名] info@sample.ne.jp  
[パスワード] Zhw5syTBjX

名前 : 送信者として相手に通知される名前を入力  
メール : 設定されるメールアドレスを入力  
パスワード : ご契約情報記載の[パスワード]を入力  
説明 : 受信トレイやアカウントの一覧に  
表示されるアカウント名  
アカウントが複数ある場合等に把握しやすくなる





## 情報を入力していこう！

この画面に戻ったら完了！

### 01. 「IMAP」を選択

「IMAP」「POP」を選べるがPCの設定と同じにすることにしてください

### 02. 「名前」「説明」を変更する場合は変更で画可能

Step.03で入力済みの場合はこのステップは飛ばしてもOK！

### 03. 「受信メールサーバー」「送信メールサーバー」の情報を入力

【株式会社ビジョン】独自ドメイン・サーバー取得代行サービス納品及び設定情報  
というメールにメール設定に必要な情報が記載されています。

メール設定情報に記載のある「ホスト名」「ユーザー名」「パスワード」を入力してください。

【POPサーバ（メール受信サーバ）】 cow.holo.ne.jp  
【ポート番号】 995  
※IMAPでの設定をご希望の場合ポート番号が変わります。  
IMAPでの設定の場合はポート番号を「993」とご入力下さい。  
【SMTPサーバ（メール送信サーバ）】 cow.holo.ne.jp  
【ポート番号】 465

【メールアドレス】 info@sample.ne.jp  
【ユーザー名】 info@sample.ne.jp  
【パスワード】 Zhw5syTBjX



ホスト名 : 設定情報記載の  
[POPサーバ(メール受信サーバ)]を入力  
ユーザー名 : 設定されるメールアドレスを入力  
パスワード : ご契約情報記載の[パスワード]を入力

### 04. 「保存」をタップ

Step.02のメールアドレスを入力する画面の戻ったら設定は完了！  
メールアプリを開いて追加されているか確認しましょう。

## — おまけ-01 各種フォルダと 送受信サーバの設定

SMTP設定のポート番号が違う可能性がある  
から確認をしよう！

最新のiOSだと  
自動で推奨設定になってる可能性が高い！  
ポート番号が違う可能性もあるから  
確認は大事！！

### 推奨設定の紹介をします



01. 追加した「メールアカウント」をタップ

02. 「アカウント設定」をタップ

02. 「SMTP」タップ → おまけ-02へ

送信メールサーバーの情報を編集ができる  
ポート番号が違う可能性があるので確認しよう！

04. 「詳細」タップ → おまけ-03へ

フォルダの設定と受信メールサーバーの情報を編集ができる


## — おまけ-02

### SMTP の確認

基本はStep.04まで行うと  
自動で推奨設定に設定されています！



## プライマリーサーバーの設定を確認しよう



### 送信メールサーバー

【POPサーバ（メール受信サーバ）】cow.holo.ne.jp  
【ポート番号】995  
※IMAPでの設定をご希望の場合はポート番号が変わります。  
IMAPでの設定の場合はポート番号を「993」とご入力下さい。

【SMTPサーバ（メール送信サーバ）】cow.holo.ne.jp  
【ポート番号】465

【メールアドレス】info@sample.ne.jp  
【ユーザー名】info@sample.ne.jp  
【パスワード】Zhw5syTBjX

- |        |   |
|--------|---|
| ホスト名   | : 【SMTPサーバ（メール送信サーバ）】<br>※設定情報を確認してください                     |
| ユーザー名  | : デフォルトのままにする   |
| パスワード  | : デフォルトのままにする   |
| SSLを使用 | : デフォルト「ON」のままにする   |
| 認証     | : デフォルト（パスワード）のままにする  |
| サーバポート | : 「465」に変更する<br>※設定情報記載の【SMTPサーバ（メール送信サーバ）】にある<br>はポート番号を入力 |




## — おまけ-03 各種フォルダと 受信設定

基本はStep.04まで行うと  
自動で推奨設定に設定されています！

【POPサーバ（メール受信サーバ）】と  
【SMTPサーバ（メール送信サーバ）】は  
基本的に同じだよ！

### 推奨設定の紹介をします




### メールボックスの特性

下書きメールボックス : Draft

送信済みメールボックス : 設定情報記載の  
[POPサーバ(メール受信サーバ)]を入力

削除済メールボックス : 設定情報記載の  
[POPサーバ(メール受信サーバ)]を入力

アーカイブメールボックス : 設定情報記載の  
[POPサーバ(メール受信サーバ)]を入力



### 受信設定

SSLを使用 : 「ON」  
※基本は「ON」のままで！

認証 : パスワード  
※基本は「ON」のままで！

IMAPパス接頭辞 : デフォルトのままにする  
※うまく受信ができない場合は「INBOX」(大文字半角)を入力

サーバポート : 993  
※設定情報記載の[POPサーバ(メール受信サーバ)]にある  
IMAPでの設定の場合はポート番号を入力

